вязание на машине и отделка трикотажных изделий

ЛЮБО ДЕЛО

№2
2016

6

12

14


16


18

18

22

8

10

24

28

МОДЕЛИ

31

34

36

38

40

43

46

48

50

52

55


59

МАСТЕР-КЛАССЫ

60

Мастер-класс
Накладной карман


64

Копилочка узоров
Ажурные фантазии

68

Вышивка лентами
Крокусы

Ольга Штырбу

Обучение вязанию на спицах и крючком

8-915-209-29-10

olga240677@mail.ru

Выкройки и инструкции по изготовлению этих моделей вы найдете на CD-приложении к журналу

Ручное Вязание

Пальто

Размер: 46-50
Пряжа: ALIZE COUNTRY NEW (тон 5172), 55% акрил, 25% полиамид, 20% шерсть – 1500 гр.
Спицы №15

Жилет

Размер: 44-48
Пряжа: ALIZE STIL, 5% альпака, 22% шерсть, 33% акрил, 40% полиэстер – 1000 гр.
Спицы №12



Жилет

Размер: 40-46
Пряжа: ALIZE STIL, 5% альпака, 22% шерсть, 33% акрил, 40% полиэстер – 1000 гр.
Спицы №15

Шапочка «Зайка»

Размер: 3-6 мес.
Пряжа: Adelia VALERI 45% акрил, 28% полиамид, 27% шерсть, 50гр/146м – 100 гр.
Adelia Tina 100% акрил, 100гр/308м – 50 гр.
Спицы: №3,5
Крючок: №3

Комплект «Ушки»

Размер: 0-3 месяца
Пряжа: ALIZE Cotton Gold, 55% хлопок, 45% акрил, 100гр/330м, тон 464 – 100 гр
Спицы: №3
Крючок: №3
Пуговицы: 5 штук



Платье

Размер: 44-48
Пряжа: ALIZE LANA GOLD 49% шерсть, 51% акрил 100гр/240м, тон 05 – 650 гр.
Спицы №5

Шазюбль «Черный лебедь»

Работа мастера Натальи Седых

Размер: 42-44
Пряжа: Alpina Klement (80% альпака, 20% мериносовая шерсть, 50гр/300м, сеть магазинов «Иголочка») – 350 гр. черного цвета
Вязальная машина: одно-фонтурная электронная или перфокарточная 5 класса (связано на Brother KH-930)
Переплетение: деккеровочный ажур
Плотность вязания: PL6
Петельная проба: Пг-2,85 п/см, Пв-3,8 р/см

Данная модель связана на электронной машине с использованием узоров из памяти машины: ажур 1 – рис. № 161, ажур 2 – рис. №107

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **80-0-80,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив» и провязать **2 ряда** кулирной гладью. Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать ажуром 1 на рабочей плотности **PL6** прямо **160 рядов.** На высоте **160 ряда** снять полотно на бросовую нить. Выставить иглы в рабочей зоне **65-0-65,** одеть полотно на иглы, припосадив в рабочей зоне. Продолжить вязание ажуром 2 на рабочей плотности **PL6** прямо еще **70 рядов.** На высоте **230 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель,** затем деккером убавить еще **10 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 10x1*2). В работе **100 петель.** На высоте **298 ряда** выполнить вырез горловины. для этого снять на кордовый шнур петли половины детали и иглы увести в **ЗНП.** Отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины закрыть **19 петель** и **6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-19, 6x1*2). На высоте **310 ряда** закрыть петли плеча за один прием. Вернуть в работу петли второй половины детали, цифровой показатель счетчика вернуть на отметку **298 ряда,** узор вернуть на отмеченную строку. Вторую половину детали выполнить симметрично.

Полочка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **40-0-40,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив» и провязать **2 ряда** кулирной гладью. Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать ажуром 1 на рабочей плотности **PL6** прямо **160 рядов.** На высоте **160 ряда** снять полотно на бросовую нить. Выставить иглы в рабочей зоне **25-0-40,** одеть полотно на иглы, припосадив в рабочей зоне. Продолжить вязание ажуром 2 на рабочей плотности **PL6** прямо еще **70 рядов.** На высоте **230 ряда** выполнить проймы. Для этого закрыть **5 петель,** затем деккером убавить еще **10 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 10x1*2). В работе **50 петель.** На высоте **265 ряда** выполнить горловину. Для этого закрыть **5 петель, 2 раза по 3 петли, 2 раза по 2 петли и 10 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 2x3, 2x2, 10x1*2). На высоте **310 ряда** закрыть петли плеча за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **50-0-50,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив» и провязать **2 ряда** кулирной гладью. Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать ажуром 2 на рабочей плотности **PL6** прямо **160 рядов.** На высоте **140 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель,** затем деккером убавить еще **24 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 24x1*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Вышить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- По периметру изделия и по нижним срезам рукавов выполнить крючком декоративную обвязку следующим образом:
  - 1 ряд столбики без накида
  - 1 ряд арки из 5 воздушных петель
  - Обвязать арки 1 рядом столбиками без накида
- Пуговицы обвязать крючком рабочей нитью и пришить к левой полочке.



Пальто вивинговое

Работа мастера Валентины Аванесян

Размер: 46-48
Пряжа: Alpina KLEMENT в 2 сложения (80% альпака, 20% мериносовая шерсть, 50гр/300м, сеть магазинов «Иголочка») – 500 гр. черного цвета, Adelia JESSICA (67% шерсть, 33% полиэстер, 100гр/260м, сеть магазинов «Иголочка») – 300 гр. бежевого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса (связано на Brother KH-940/KR-850)
Переплетения:
вивинг, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания:
PL8 вивинг, PL3/3 резинка 2х2 промышленный вариант
Петельная проба:
Пг-2,8 п/см, Пв-3,26 р/см

Данная модель связана на электронной машине Brother KH-940 с использованием узора № 465 из памяти машины. Для перфокарточных машин необходимо изготовить перфокарту раппортом **24 петли** по схеме.

Спинка

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **67-0-67,** набрать петли бросовой нитью и провязать **12-14 рядов.** Затем рабочей нитью черного цвета набрать петли приемом «косичка» поверх бросовой нити и провязать **2 ряда** кулирной гладью. Настроить машину на работу с узором в режиме вивинга, ввести в работу отделочную нить бежевого цвета и далее вязать на рабочей плотности **PL8** прямо **196 рядов.** На высоте **196 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли,** затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-4, 4x1*2). В работе **118 петли.** На высоте **262 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке, отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 16 игл и 3 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-16, 3x4*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 11 игл и 2 раза по 10 игл в каждом 2 ряду** (-11, 2x10*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вернуть в **РП** иглы второй половины детали, цифровой показатель счетчика вернуть на отметку **262 ряда,** узор вернуть на отмеченную строку. Вторую половину детали выполнить симметрично.

Полочка (2детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **33-0-34,** набрать петли рабочей нитью черного цвета приемом «косичка» и провязать **2 ряда** кулирной гладью. Настроить машину на работу с узором в режиме вивинга, ввести в работу отделочную нить бежевого цвета и далее вязать на рабочей плотности **PL8** прямо. На высоте **190 ряда** выполнить скос выреза горловины. Для этого со стороны бортового среза убавить **14 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** (-14x2*5). На высоте **196 ряда** выполнить пройму. Для этого со стороны боковой линии закрыть **4 петли,** затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-4, 4x1*2). На высоте **262 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-11, 2x10*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **35-0-35,** набрать петли рабочей нитью черного цвета приемом «косичка» и провязать **2 ряда** кулирной гладью. Настроить машину на работу с узором в режиме вивинга, ввести в работу отделочную нить бежевого цвета и далее вязать на рабочей плотности **PL8.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **12 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+12x1*8). В работе **98 петель.** На высоте **98 ряда** выполнить окат. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 4 иглы, 3 иглы, 9 раз по 2 иглы и 8 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-4, 3, 9x2, 8x1*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли не стягивающим способом. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки бортовых срезов связать планки резинкой 2х2 промышленный вариант на плотности **PL3/3** высотой **12-14 рядов.** Планки прикеттлевать к бортовым срезам.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Из пряжи черного цвета сделать кисти бахромы и равномерно прикрепить по нижнему срезу изделия.



Кардиган «Молодёжный»

Работа мастера Юлии Даниловой

Размер: 40-42
Пряжа: Жасмин 20/2 в 2 сложения (88% акрил, 12% эластан) – 250 гр. серого цвета
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL7
Петельная проба: Пг-4,2 п/см, Пв-5,7 р/см

Пряжа Жасмин содержит высокий процент эластана. При проведении **ВТО** (влажно-тепловая обработка) полотно сильно сжимается, поэтому петельную пробу с образца необходимо снимать только после проведения **ВТО.**

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **88-0-88,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив» и связать планку следующим образом: **8 рядов** кулирной гладью на **PL5,** ряд перегиба на плотности **PL7, 8 рядов** кулирной гладью на **PL5.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы, связать соединительный ряд на плотности **PL7**.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7** прямо **220 рядов.** На высоте **220 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем деккером убавить **4 раза по 2 петли в каждом 6 ряду** (-6, 4х2*6). В работе **150 петель.** На высоте **300 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 5 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-5х2*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием.

Полочка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив» и связать планку следующим образом: **8 рядов** кулирной гладью на **PL5,** ряд перегиба на плотности **PL7, 8 рядов** кулирной гладью на **PL5.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы, связать соединительный ряд на плотности **PL7**.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7** прямо **220 рядов.** По бортовому срезу полочки выводить в **ПНП 99 и 100 иглы в каждом 2 ряду** для оформления края. На высоте **220 ряда** выполнить пройму, как на спинке (-6, 4х2*6). В работе **187 петель.** На высоте **300 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-5х2*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать сглаживающий ряд и закрыть все петли за один прием. Вторую полочку выполнить зеркально.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **33-0-33,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив» и связать планку следующим образом: **8 рядов** кулирной гладью на **PL5,** ряд перегиба на плотности **PL7, 8 рядов** кулирной гладью на **PL5.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы, связать соединительный ряд на плотности **PL7**.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **17 раз по 1 петле в каждом 14 ряду** (+17х*14). В работе **100 петель.** На высоте **260 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель, затем деккером убавить 8 раз по 2 петли в каждом 6 ряду** и далее вязать прямо. на высоте **322 ряда** настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 5 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-5х2*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы длиной **10 см.**
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.



Свитер «Глубина»

Работа мастера Ольги Бородиной

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **68-0-68** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью синего цвета, на плотности **PL4/4** связать резинку высотой **60 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (+5х1*2; 2х1*4). В работе **150 петель.** На высоте **24 ряда** приступить к выполнению регланных скосов. Для этого 5-игольным деккером убавить **14 раз по 2 петли в каждом 6 ряду и 14 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** (-14х2*6; 14х2*5). На высоте **180 ряда** снять оставшиеся **38 петель** на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **164 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 4 иглы, 2 иглы и 5 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-8, 4, 2, 5х1*2 ЧВ). Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **74-0-74**, набрать петли рабочей нитью синего цвета идалее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** На рукавах выполнять полосы следующим образом: первые **4 полосы по 36 рядов,** остальные полосы по **20 рядов.** На высоте **72 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого 5-игольным деккером убавить **14 раз по 2 петли в каждом 6 ряду и 14 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** (-14х2*6; 14х2*5). На высоте **226 ряда** снять оставшиеся **36 петель** на бросовую нить. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить швы по регланным линиям, кроме левого шва на спине.
- Открытые петли горловины навесить на иглы лицевой стороной к себе и связать воротник-хомут высотой **90 рядов.** Полосы на воротнике высотой **20 рядов,** последняя полоса **10 рядов.** Для формирования расширения воротника изменять цифровой показатель плотности на **1 единицу каждые 20 рядов** с плотности **PL6** до плотности **PL10.** На высоте **90 ряда** закрыть все петли не стягивающим способом.
- Выполнить последний регланный шов и шов воротника.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.



пехорка

ПРЯЖА «Классная»

30% — мериносовая шерсть
70% — акрил высокообъемный
Длина нити — 380 м в 100 гр.

ПРЯЖА ПРЕДСТАВЛЕНА НЕЖНЫМ ПЛЕТЕНЫМ ШНУРКОМ. ПРЕВОСХОДНО ВЯЖЕТСЯ, ПОЛУЧАЕТСЯ ИДЕАЛЬНОЕ ПОЛОТНО, ГДЕ РЕЛЬЕФНАЯ КРУТКА УКРАШАЕТ ЛИЦЕВЫЕ И ИЗНАНОЧНЫЕ ПЕТЛИ. ПЫШНАЯ ФАКТУРА БУДЕТ ИЗУМИТЕЛЬНО СМОТРЕТЬСЯ В ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЯХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ: ШАПОЧКИ, ШАРФИКИ, РУКАФИЧКИ, ДЖЕМПЕРА, КАРДИГАНЫ...

Подробности на сайте PEHORKA.RU

Фирменные магазины ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

Размер: универсальный
Пряжа: Классная (30% мериносовая шерсть, 70% акрил высокообъемный, 100гр/380м, ООО "Пехорский текстиль") – 400 гр. синего цвета и 100 гр. бежевого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL 6
Петельная проба: Пг-2,74 п/см, Пв-4,08 р/см

Джемпер «Комби»

Работа мастера Ольги Бородиной

Размер: 44
Пряжа: Alize Cashmira Fine (100% шерсть, 100гр – 450м) – 200гр. Бежевого цвета и 100гр. синего цвета
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL5
Петельная проба: Пг-3 п/см, Пв-4,6 р/см

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **69-0-69,** набрать петли рабочей нитью синего цвета приемом «обвив». На рабочей плотности **PL5** вязать кулирной гладью прямо **18 рядов.** на высоте **18 ряда** сменить нить синего цвета на нить бежевого цвета. Для приталивания убавить с обеих сторон **3 раза по 1 петле в каждом 25 ряду** (-3х1*25). В работе **132 петли.** Далее вязать прямо. Начиная с **106 ряда,** для боковых скосов прибавить с обеих сторон **3 раза по 1 петле в каждом 22 ряду** (+3х1*22). В работе **138 петель.** На высоте **166 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель,** затем деккером убавить **5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-5, 5х2*2; 5х1*4). В работе **108 петель.** На высоте **244 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 12 игл и 12 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-12, 12х2*2 ЧВ). На высоте **254 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 3 раза по 2 иглы и 4 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-3х2, 4х3* ЧВ). Когда иглы плечевого скоса выведены по расчету, провязать их сглаживающим рядом и закрыть все петли за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Запарить в каретку нить синего цвета, на иглах горловины связать **14 рядов** кулирной гладью и закрыть все петли за один прием.

Перед

Вязать как спинку.

Рукав (2 детали)

Рукав в данной модели состоит из **2 частей.** Выставить иглы в рабочей зоне **36-0-36,** набрать петли рабочей нитью синего цвета приемом «обвив». На рабочей плотности **PL5** вязать кулирной гладью прямо **18 рядов.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **11 раз по 1 петле в каждом 12 ряду** (+11х1*12). В работе **96 петель.** Снять полотно на бросовую нить. Для верхней части рукава выставить иглы в рабочей зоне **48-0-48,** набрать петли рабочей нитью бежевого цвета приемом «обвив». На рабочей плотности **PL5** вязать кулирной гладью прямо **18 рядов.** Навесить на иглы нижнюю деталь рукава, удалить бросовую нить. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **5 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+5х1*10). В работе **106 петель.** На высоте **66 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель,** затем деккером убавить еще **33 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 33х1*2). Оставшиеся петли закрыть за оин прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Рулики по горловине и нижним срезам деталей спинки, переда и рукавам зафиксировать потайными стежками в районе швов.





Джемпер «Золотой песок»

Работа мастера Ларисы Егошиной

Размер: универсальный
Пряжа: Софит (45% шерсть, 55% шелк, 100гр/380м, COLOR CITY) – 350 гр. золотистого цвета
Вязальная машина: однофонтурная 4 класса (связано на Silver Reed LK-150)
Переплетения: кулирная гладь, ложная резинка 2х1
Плотность вязания: PL3
Петельная проба: Пг-2 п/см, Пв-2,95 р/см

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **57-0-57,** набрать петли бросовой нитью и провязать **4-6 рядов.** Выполнить расстановку игл под ложную резинку 2х1 (каждую **2 петлю** перевесить на соседнюю иглу, пустые иглы увести в **ЗНП**) и провязать еще **4-6 рядов.** Ввести в работу основную нить, на плотности **PL3** связать прямо **14 рядов,** затем 1 ряд перегиба на плотности **PL1*** и еще **14 рядов** на плотности **PL3.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, на пустые иглы навесить дужки соседних петель и провязать соединительный ряд. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **13 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+13х1*6). В работе **140 петель.** На высоте **88 ряда** для пройм прибавить с обеих сторон **3 раза по 1 петле в каждом 16 ряду** (+3х1*16). В работе **146 петель.** На высоте **136 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 27 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-27х2*2 ЧВ). На высоте **184 ряда** выполнить вырез горловины. Вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 11 игл и 4 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-11, 4х2*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **178 ряда** выполнить вырез горловины. Вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 7 игл, 2 раза по 3 иглы, 2 раза по 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-7, 2х3, 2х2, 2х1*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **23-0-23,** набрать петли бросовой нитью и провязать **4-6 рядов.** Выполнить расстановку игл под ложную резинку 2х1 (каждую **2 петлю** перевесить на соседнюю иглу, пустые иглы увести в **ЗНП**) и провязать еще **4-6 рядов.** Ввести в работу основную нить, на плотности **PL3** связать прямо **14 рядов,** затем 1 ряд перегиба на плотности **PL1*** и еще **14 рядов** на плотности **PL3.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, на пустые иглы навесить дужки соседних петель и провязать соединительный ряд. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **9 раз по 1 петле в каждом 9 ряду** (+9х1*9). В работе **64 петли.** На высоте **86 ряда** закрыть все петли за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.




COLOR CITY
ПРЯЖА ОПТОМ
8 (499) 519-02-37
www.color-city.info

Туника «Зазеркалье»

Работа мастера Дарьи Дмитриевой

Размер: 50
Пряжа: Alize Lanagold 800 (49% шерсть, 51% акрил, 100гр/800м) – по 350 гр. оранжевого и шоколадного цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса с функцией платинга
Переплетения: кулирная гладь в режиме платинга, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL6
Петельная проба: Пг-3,3 п/см, Пв-5,1 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **99-0-99** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью шоколадного цвета, на плотности **PL3/3** связать резинку высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Заправить в каретку нити в режиме однофонтурного платинга таким образом, чтобы нить шоколадного цвета шла по лицевой стороне, а нить оранжевого цвета по изнаночной стороне. Далее вязать на рабочей плотности **PL6.** Для боковых скосов убавить с обеих сторон **13 раз по 1 петле в каждом 16 ряду** (-13х1*16). В работе **176 петель.** На высоте **214 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **10 петель,** затем деккером убавить **50 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-10, 50х1*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **288 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (игла в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 7 игл, 5 игл, 3 иглы, 2 иглы и 9 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-7, 5, 3, 2, 9х1*2 ЧВ). Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **56-0-56** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью шоколадного цвета, на плотности **PL3/3** связать резинку высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Заправить в каретку нити в режиме однофонтурного платинга таким образом, чтобы нить шоколадного цвета шла по лицевой стороне, а нить оранжевого цвета по изнаночной стороне. Далее вязать на рабочей плотности **PL6** прямо **224 ряда.** На высоте **224 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **10 петель,** затем деккером убавить со стороны спинки **27 раз по 1 петле в каждом 4 ряду и 6 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-10, 27х1*4; 6х1*3). Со стороны переда **19 раз по 1 петле в каждом 4 ряду и 14 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-10, 19х1*4; 14х1*3). На высоте **344 ряда** выполнить скос. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 13 игл, 1 раз 4 иглы и 3 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-13, 4, 3х3*2 ЧВ), когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Второй рукав выполнить зеркально.

Капюшон (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **67-0-67** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью шоколадного цвета, на плотности **PL3/3** связать резинку высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Заправить в каретку нити в режиме однофонтурного платинга таким образом, чтобы нить шоколадного цвета шла по лицевой стороне, а нить оранжевого цвета по изнаночной стороне. Далее вязать на рабочей плотности **PL6** прямо **52 ряда.** Затем настроить каретку на **ЧВ,** с левой стороны вывести в **ПНП 26 раз по 1 игле и 12 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-26х1, 12х2*2 ЧВ). С правой стороны деккером убавить **13 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-13х1*2).

Далее справа вязать прямо **32 ряда,** затем вывести в **ПНП 1 раз 3 иглы и 7 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-3, 7х4*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием. Вторую деталь связать зеркально.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов, аккуратно совмещая детали друг с другом, чтобы и по лицевой и по изнаночной стороне получились красивые швы.
- Для отделки регланных скосов связать четыре полосы кулирной гладью нитью шоколадного цвета на **180 петель** и высотой **4 ряда.** Начать и закончить полосы бросовой нитью. Полосы аккуратно отпарить и прикеттлевать по регланным скосам деталей переда и спинки, соединяя их.





30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 962 974 49 30
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

КАПЮШОН 2 дет.





- Для отделки капюшона связать две полосы нитью шоколадного цвета на **160 петель** и высотой **4 ряда.** Начать и закончить полосы бросовой нитью. Полосы аккуратно отпарить и прикеттлевать с лицевой и изнаночной стороны капюшона, соединяя детали.
- Для отделки горловины связать две полосы нитью шоколадного цвета на **140 петель** и высотой **6 рядов.** Начать и закончить полосы бросовой нитью. Полосы аккуратно отпарить и прикеттлевать с лицевой и изнаночной стороны по контуру горловины, соединяя вырез горловины с капюшоном.





Комплект «Шерстяное счастье»

Работа мастера Дарьи Дмитриевой

Размер: 48-50
Пряжа: Детский каприз (50% мериносовая шерсть, 50% фибра, 50гр/225м, ООО «Пехорский текстиль») – 600 гр. серого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL10
Петельная проба: Пг-2,9 п/см, Пв-4 р/см

Платье

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **80-0-80** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL7/7** связать резинку высотой **54 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL10** прямо **140 рядов.** На высоте **140 ряда** для приталивания убавить с обеих сторон **7 раз по 1 петле в каждом 20 ряду** (-7х1*20). В работе **146 петель.** На высоте **270 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем 5-игольным деккером убавить **16 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** (-6, 16х2*5). На высоте **360 ряда** снять петли на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **270 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем 5-игольным деккером убавить **14 раз по 2 петли в каждом 6 ряду** (-6, 14х2*6). На высоте **356 ряда** снять петли на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **38-0-38** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL7/7** связать резинку высотой **40 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL10.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 14 ряду** (+10х1*14). В работе **96 петель.** На высоте **156 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем со стороны спинки 5-игольным деккером убавить **17 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** (-6, 17х2*5), а со стороны переда убавить **15 раз по 2 петли в каждом 5 ряду и 1 раз 2 петли в 3 ряду** (-6, 15х2*5; 2*3). На высоте **236 ряда** выполнить скос. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП 2 раза по 3 иглы и 3 раза по 4 иглы в каждой 2 ряду** (-2х3, 3х4*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все петли сглаживающим рядом и снять на бросовую нить. Второй рукав связать зеркально.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить регланные швы, кроме левого на спинке.
- Открытые петли верхнего среза изделия навесить на иглы, связать **4 ряда** кулирной гладью на плотности **PL6.** Закрыть все петли за один прием, немного стягивая шов.
- Выполнить последний регланный шов.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Снуд

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL7/7** связать резинку высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL10** прямо **34 ряда.** Затем выполнить **26 убавок** внутри полотна. Для этого снять полотно на бросовую нить и навесить на иглы в рабочей зоне **87-0-87.** Связать прямо еще **46 рядов.** На высоте **80 ряда** снова выполнить **26 убавок** внутри полотна. В работе **148 петель.** На высоте **100 ряда** выполнить расстановку игл под резинку 2х2 промышленный вариант, навесить гребенку и грузы. На плотности **PL7/7** связать прямо **50 рядов.** Снять полотно на бросовую нить, оставив длинный конец рабочей нити.

Сборка и отделка

- Детали дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Открытые петли закрыть иглой в ритме резинки 2х2.
- Выполнить вертикальный шов.



пехорка

ПРЯЖА

«Детский каприз»

50% — мериносовая шерсть
50% — фибра
Длина нити на мотке — 225 м
Вес мотка — 50 гр.
Вес упаковки — 0,5 кг

ВЛОЖЕНИЕ 50% МЕРИНОСОВОЙ ШЕРСТИ В ИЗДЕЛИЯХ УЛУЧШАЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА: ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ, ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ. ПРЯЖА ШЕЛКОВИСТАЯ, ИМЕЕТ ХАРАКТЕРНЫЙ ЖИВОЙ БЛЕСК. ЭКОНОМНА.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины
ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада)
проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Тромада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

Капсула «Русская зима»

Работа мастера Ирины Павловой



Жилет

Данная модель связана узором с раппортом **168п x 110р.** Для перфокарточных машин необходимо подобрать рисунок с раппортом **24 петли.** Горловина деталей спинки и переда выкроена. Так же полочки связаны одним полотном и затем разрезаны по центру.

Спинка/Перед

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**), выставить иглы в рабочей зоне **84-0-84** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью черного цвета, на плотности **PL3/3** связать резинку 2х2 высотой **30 рядов.** Затем с **ПИ** перенести на **ЗИ** петли таким образом, чтобы на **ЗИ** все иглы были в работе, а на **ПИ** через иглу. Настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда и далее вязать на рабочей плотности **PL3/3** прямо **148 рядов.** На высоте **148 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель, 4 петли, 3 раза по 2 петли в каждом 2 ряду и 3 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-6, 4, 3х2*2; 3х2*4).
В работе **124 петли.** Начиная с **194** ряда, прибавить с обеих сторон **12 раз по 2 петли** в каждом **4 ряду и 2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (+12х2*4; 2х2*2). В работе **180 петель.** На высоте **246 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **7 раз по 4 петли и 6 раз по 6 петель в каждом 4 ряду** (-7х4, 6х6*4). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Вторую деталь выполнить так же.

ЖИЛЕТ

СПИНКА ПЕРЕД



ЮБКА 2 дет.



Размер: 50
Пряжа: Alize Lanagold 800 (49% шерсть, 51% акрил, 100гр/800м) – 150 гр. черного цвета, Alize Angora Gold Batik (10% мохер, 10% шерсть, 80% акрил, 100гр/550м) – 230 гр. (цвет №3368)
Вязальная машина: двухфонтурная электронная 5 класса (связано на Brother KH-940/KR-850)
Переплетения: двухфонтурный разборный жаккард, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL3/3
Петельная проба: Пг-3 п/см, Пв-5,8 р/см

30 лет на рынке
ALIZE®
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 962 974 49 30
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- На детали переда отметить середину, проклеить ее узкой полосой флизелина и разрезать пополам.
- Выполнить плечевые швы.
- Разметить вырез горловины и проложить по контуру сметочные силки. Выкроить горловину.
- Для отделки горловины связать воротник высотой **100 рядов.** Воротник сложить пополам и аккуратно прикеттлевать по контуру горловины.
- Для отделки бортовых срезов связать **2 планки** под молнию в раскол (статья Т. Деминой, ЛД №4/2011, 2 вариант). Планки прикеттлевать к бортовым срезам, вшить молнию.
- Для отделки пройм связать две планки резинкой 2х2 промышленный вариант высотой **30 рядов.** Планки прикеттлевать по контуру пройм.
- Выполнить боковые швы и швы планок.

Юбка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **84-0-84** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью черного цвета. Настроить каретки на круговое вязание, на плотности **PL1/1** связать **12 рядов (6 оборотов)** кулирной гладью планку. Затем с **ПИ** перенести на **ЗИ** петли таким образом, чтобы на **ЗИ** все иглы были в работе, а на **ПИ** через иглу. Настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда и далее вязать на рабочей плотности **PL3/3** прямо **552 ряда.** Перенести петли с **ПИ** на **ЗИ**, связать **1 ряд** кулирной гладью на плотности **PL5** и закрыть все петли за один прием. Второе полотнище выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Связать пояс рабочей нитью черного цвета в **2 сложения**. На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **60-0-60**, набрать петли приемом «косичка», связать **20 рядов** на плотности **PL6, 1 ряд** на плотности **PL4** и еще **20 рядов** на плотности **PL6.** Петли наборного ряда навесить на иглы, провязать соединительный ряд на плотности **PL7.** Затем навесить на иглы полотнище юбки, припосаживая равномерно в рабочей зоне, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием. Второе полотнище оформить так же.
- Выполнить боковые швы и швы пояса по коротким сторонам, оставив отверстие для резинки.
- Вставить в пояс резинку необходимой ширины.

Брюки-гофре

Брюки состоят из **6 деталей: 2 задние детали, 2 передние детали и 2 боковые детали.** Брюки связаны ластиком с разбором рабочей нитью черного цвета в **1 сложение.**

Заднее полотнище
(2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **80-0-81** по **ЗИ** и **81-0-81** по **ПИ** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью черного цвета и провязать **2 ряда.** Выполнить расстановку игл под складки-гофре и далее вязать на рабочей плотности **PL3*/3**** прямо **210 рядов.** Начиная с **100 ряда,** уменьшать цифровой показатель плотности на одну точку * каждые **20 рядов** для сужения полотна. На высоте **210 ряда** выполнить слонку. Для этого с одной из сторон закрыть **10 петель, 2 раза по 3 петли, 3 раза по 2 петли и 8 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-10, 2х3, 3х2, 8х1*2). В работе **131 петля.** Для удобства выполнения, переносить петли **с ПИ на ЗИ** и закрывать по **ЗИ** петлеуловителем. На высоте **276 ряда** выполнить расстановку игл под резинку 2х2 промышленный вариант и вязать еще **54 ряда** на плотности **PL**/**.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд** кулирной гладью и снять полотно на бросовую нить. Вторую деталь выполнить зеркально.

Переднее полотнище
(2 детали)

Вязать как заднее полотнище **(2 детали).**

Среднее полотнище
(2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **65-0-60** по **ЗИ** и **66-0-60** по **ПИ** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью черного цвета и провязать **2 ряда.** Выполнить расстановку игл под складки-гофре и далее вязать на рабочей плотности **PL3*/3**** прямо **276 рядов.** Начиная с **100 ряда,** уменьшать цифровой показатель плотности на одну точ-



ку * каждые **20 рядов** для сужения полотна. На высоте **276 ряда** выполнить расстановку игл под резинку 2х2 промышленный вариант и вязать еще **54 ряда** на плотности **PL**/**.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд** кулирной гладью и снять полотно на бросовую нить. Вторую деталь выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться, не парить!
- Отвязанные полотна собрать на крепкую нить, хорошо стянуть и опустить в воду (можно постирать). Мокрые детали растянуть сверху вниз, чтобы четко легли ребра складок. Подвесить все детали рядом на палку для просушки в сжатом виде, руками выровнять все складочки и сами детали выровнять по длине.
- Высушенные детали собрать следующим образом: сшить между собой боковые срезы деталей переднего, среднего и заднего полотнища. Получилось две половины брюк.
- На **ЗИ** навесить открытые петли одной половины брюк, припосаживая в рабочей зоне ширины **1/2 пояса** (ширину пояса определить индивидуально). Связать кулирной гладью пояс двойной высоты, снять на бросовую нить. Пояс аккуратно отпарить, сложить пополам и подшить по открытым петлям. Вторую часть пояса выполнить так же.
- Выполнить шаговые швы.
- Выполнить средний шов брюк и шов пояса, оставив сзади отверстие под резинку.
- Вдеть резинку необходимой ширины.



Схема разбора "гофре"

СРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ 2 дет.



Демисезонное пальто

Работа мастера Зои Горбуновой

Размер: 48-50
Пряжа: Лада (65% мохер, 25% шерсть, 10% акрил, 50гр/120м, Троицкая камвольная фабрика) – 1200 гр. меланжевой расцветки
Вязальная машина: двухфонтурная 3 класса (связано на Silver Reed SK-155)
Переплетения: кулирная гладь, репс
Плотность вязания: PL5**
Петельная проба: Пг-1,6 п/см, Пв-2,3 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **50-0-50** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью. Настроить каретки на вязание репса с вытянутой петлей по **ПИ** (см. схему). На плотности **PL5**** связать **16 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5**** прямо **96 рядов.** Начиная с **96 ряда,** для приталивания убавить с обеих сторон **7 раз по 1 петле в каждом 15 ряду** (-7x1*15). В работе **86 петель.** Начиная со **192 ряда,** выполнить проймы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 3 иглы, 2 иглы и 6 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-3, 2, 6x1*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать поочередно все **11 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. На высоте **242 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 5 игл, 3 иглы и 3 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-5, 3, 3x2*2 ЧВ). На высоте **248 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 2 раза по 9 игл в каждом 2 ряду** (-2x9*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать петли плечевого скоса сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **50-0-6** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью. Настроить каретки на вязание репса с вытянутой петлей по **ПИ** (см. схему). На плотности **PL5**** связать **16 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** кроме петель цельновязанной планки в рабочей зоне **0-6,** счетчик на **0.** Далее вязать на рабочей плотности **PL5**** прямо **96 рядов.** Начиная с **96 ряда** для приталивания убавить со стороны линии бока **7 раз по 1 петле в каждом 15 ряду** (-7x1*15). В работе **49 петель.** Начиная со **192 ряда** выполнить пройму. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП 3 иглы, 2 иглы и 6 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-3, 2, 6x1*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать поочередно все **11 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. На высоте **226 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** по контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл, 3 раза по 2 иглы и 4 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-10, 3x2, 4x1*2 ЧВ). На высоте **248 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 2 раза по 9 игл в каждом 2 ряду** (-2x9*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать петли плечевого скоса сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **26-0-26** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью. Настроить каретки на вязание репса с вытянутой петлей по **ПИ** (см. схему). На плотности **PL5**** связать **16 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5**** прямо **56 рядов.** Начиная с **56 ряда,** для скосов рукава прибавить с обеих сторон **5 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+5x1*6). В работе **62 петли.** На высоте **90 ряда** выполнить окат. Окат в данной модели выполнен полностью **ЧВ.** Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон





Схема 2. Репс по ПИ

вывести в **ПНП 3 иглы, 5 раз по 2 иглы и 14 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-3, 5х2, 14х1*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать **2 сглаживающих ряда** на более рыхлой плотности и закрыть все петли за один прием не стягивающим способом. Второй рукав выполнить так же.

Капюшон (1 деталь)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **30-0-30,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив» и провязать **2 ряда** кулирной гладью. Далее выполнить деккеровку ажурных дырочек, перенеся каждую **2 петлю** на соседнюю иглу, пустые иглы стоят в **РП.** Таким образом связать **10 рядов** деккеровочным ажуром. Продолжить вязание кулирной гладью прямо еще **106 рядов.** На высоте **116 ряда** выполнить **10 рядов** деккеровочным ажуром, провязать **2 ряда** кулирной гладью и закрыть все петли за один прием.

Воротник

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **33-0-34** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью. После закрепляющих круговых рядов выполнить расстановку игл под резинку 3х1 и далее вязать прямо **24 ряда.** для придания формы воротника, цифровой показатель плотности изменять на единицу каждые **4 ряда** с плотности **PL10** до плотности **PL5.** На высоте **24 ряда** настроить каретку на круговое вязание и связать кеттлевочный карман **6 рядов** по счетчику **(3 оборота).** Снять деталь на бросовую нить.

Пояс

Связать репсом на 6 иглах пояс длиной 340 рядов.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Воротник прикеттлевать по контуру горловины.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Капюшон сшить по длинной стороне. Нижний срез капюшона подвернуть на **2 см,** прострочить и вдеть шнур в получившуюся кулиску.

Доска объявлений

Продажа вязальных машин BROTHER - Бразер, с расширенной ГАРАНТИЕЙ + Аксессуары, запчасти, ремонт.
Почта: brother.kh970@gmail.com
Тел. 8-916-120-65-48. Вячеслав, Москва

Вязальные машины и допы от Макса (dazzik). Всегда перебранные и подготовленные к работе
плюс гарантия мастера.
Оборудование только Япония
Тел. 8-952-149-54-95

Продаю вязальные машины Brother перфокарточные и компьютерные. Робот-каретки и электроприводы. Пр-во Япония. В основном всё предлагаемое оборудование абсолютно новое.
Тел. 8-929-625-82-89

Атмосфера творчества

Москва, Тишинская пл., д. 1, стр. 1, ТВК "Тишинка", м. Белорусская

приглашает

13-17 апреля – X Международная выставка-продажа "Атмосфера Творчества"
10-12 июня – II Семейный фестиваль "Пикник Атмосфера Творчества" (уличный формат)
25-28 августа – III Международная выставка-продажа "Творчество без границ" (уличный формат)
19-23 октября – XI Международная выставка-продажа "Атмосфера творчества"
16-20 ноября – VI Международная выставка-продажа "Восточная коллекция"
22-25 декабря – IV Международная выставка-продажа "Новогодняя Атмосфера Творчества"

Жакет «Северное сияние»

Работа мастера Людмилы Рекуновой

Размер: 48-50
Пряжа: Alize Lanagold Fine Missisipi (49% шерсть, 51% акрил, 100гр/390м) – 400 гр.
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL8
Петельная проба: Пг-3,02 п/см, Пв-4,86 р/см

Полочка (2 детали)

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **35-0-36,** набрать петли бросовой нитью и провязать **18-20 рядов.** Ввести в работу основную нить и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL8** прямо **34 ряда,** каретка справа. На высоте **34 ряда** выполнить клин расширения. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), выдвинуть все иглы в **ПНП.** Далее вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 3 раза по 23 иглы в каждом 2 ряду** (+3x23*2 ЧВ) и затем продолжить работу укороченными рядами, выводя в **ПНП 3 раза по 23 иглы в каждом 2 ряду** (-3x23*2 ЧВ). **Счетчик рядов не отключать!** Не забывать обкручивать рабочей нитью крайнюю иглу, стоящую в **ПНП,** чтобы не было дырочек. Далее вязать прямо еще **70 рядов.** На высоте **114 ряда** выполнить еще один клин расширения. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** все иглы. Далее вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 2 раза по 17 игл и 2 раза по 18 игл в каждом 2 ряду** (+2x17, 2x18*2 ЧВ) и затем продолжить работу укороченными рядами, выводя в **ПНП 2 раза по 17 игл и 2 раза по 18 игл в каждом 2 ряду** (-2x17, 2x18*2 ЧВ).

Провязать **2 сглаживающих ряда,** счетчик на **0.** Далее приступить к формированию округлого контура борта полочки. Настроить каретку на **ЧВ,** *вывести в **ПНП 7 раз по 10 игл в каждом 2 ряду** (-7x10*2 ЧВ) и затем ввести в **РП 7 раз по 10 игл в каждом 2 ряду** (+7x10*2 ЧВ)*. Повторить **8 раз.** Чтобы на полотне не образовался наплыв излишка полотна, последнюю фазу необходимо выполнять поочередно на **70, 69, 68 иглах.** Всего **192 ряда.** Счетчик на **0.** Связать **4 ряда** прямо, затем для бокового скоса прибавить **10 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+9x1*10). Со стороны бортового среза на высоте **10 ряда перенести крайние 6 петель на ПИ.**

Сменить однофонтурный мост на соединительный, навесить гребенку и грузы и далее продолжить вязание в двухфонтурном режиме на плотности **PL8/7.** Со стороны бортового среза на отлетную часть воротника прибавить **30 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (+30x1*3). На месте стыка лицевых и изнаночных петель для лучшей посадки выполнять скос воротника, убавляя **8 раз по 1 петле в каждом 5 ряду, 10 раз по 1 петле в каждом 6 ряду и 6 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (-8x1*5; 10x1*6; 6x1*8). Убавления производить следующим образом: убавляемую петлю с **ПИ** переносить на иглу **ЗИ,** затем многоигольным деккером или гартер-баром сдвигать весь воротник на **1 игольный шаг** в сторону убавленной петли. На высоте **88 ряда** выполнить пройму. Для этого со стороны линии бока закрыть **10 петель, затем деккером**







убавить 8 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 3 раза по 1 петле в каждом 13 ряду (-10, 8x1*2; 3x1*13). На высоте **98 ряда** выполнить клин расширения отлетной части воротника. На **ЗК** нажать обе кнопки холостого хода **PART** (иглы в **РП** не вяжут), на **ПК** нажать рычаги **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). По **ПИ** на отлетной части воротника вывести в **ПНП 2 раза по 12 игл и 1 раз 11 игл в каждом 2 ряду** (-2x12, 11*2 ЧВ). Затем продолжить вязание в обычном режиме. На высоте **146 ряда** выполнить точно так же второй клин расширения отлетной части воротника (-2x12, 11*2 ЧВ).

На высоте **170 ряда** выполнить скос плеча. Настроить **ЗК на ЧВ,** со стороны противоположной каретке вывести в **ПНП 4 раза по 3 иглы и 6 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-4x3, 6x4*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. На высоте **190 ряда** выполнить третий клин расширения отлетной части воротника (-2x12, 11*2 ЧВ). Далее вязать прямо и на **224 ряду** петли воротника снять на бросовую нить. Вторую полочку выполнить зеркально.

Промежуточная сборка

- Детали полочек отпарить и выполнить горизонтальный трикотажный шов «петля в петлю» по детали баски.

Спинка

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **65-0-65,** на иглы навесить баску между полочками. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL8,** присоединяя во время вязания боковые срезы полочек к боковым срезам спинки каждые **2 ряда.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **9 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+9x1*8). В работе **148 петель.** На высоте **88 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **10 петель,** затем деккером убавить еще **7 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-10, 7x1*2). В работе **114 петель.** На высоте **176 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 6 игл и 6 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (-6, 6x5*2 ЧВ). На высоте **180 ряда** выполнить вырез горловины. Вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 11 игл и 5 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-11, 5x2*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **30-0-30,** набрать петли рабочей нитью приемом «косичка» и вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL8.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **26 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+26x1*7). В работе **112 петель.** На высоте **192 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **7 петель, 3 петли в каждом 2 ряду,** затем деккером убавить еще **14 раз по 1 петле в каждом 2 ряду, 7 раз по 1 петле в каждом 4 ряду, 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду, 5 раз по 1 петле в каждом ряду и закрыть 3 раза по 3 петли в каждом 2 ряду** (-7, 3, 14x1*2; 7x1*4; 3x1*2; 5x1*1; 3x3*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Выполнить плечевые швы.
- По периметру жакета выполнить декоративную отделочную кайму «ракушки».
- Вшить рукава в проймы.
- Выполнить швы рукавов.
- По нижним срезам рукавов выполнить декоративную отделочную кайму «ракушки».
- На полочках разметить расположение пуговицы и петли. Разметить петлю, аккуратно подсечь ниточку в центре размеченной петли и отплести в обе стороны. Открытые петли закрыть иглой или крючком, хвостики ниток аккуратно спрятать на изнанке.
- Пришить пуговицу.

30 лет на рынке
ALIZE®
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 962 974 49 30
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Джемпер «Квадрат»

Работа мастера Елены Козыревой

Размер: 46-48
Пряжа: Alize Langold 800 (49% шерсть, 51% акрил, 100гр/800м) – по 200 гр. серого и розового цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса с функцией одно- и двухфонтурного платинга
Переплетения: кулирная гладь в режиме платинга, резинка 3х3 в режиме платинга
Плотность вязания: PL7
Петельная проба: Пг-2,76 п/см, Пв-3,79 р/см

Спинка

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **66-0-66**, набрать петли приемом «косичка». Заправить в каретку нити в режиме платинга таким образом, чтобы нить серого цвета шла по лицевой стороне **(А)**, нить розового цвета шла по изнаночной стороне **(В)**. На плотности **PL5** связать кулирной гладью рулик высотой **8 рядов**. Выполнить расстановку игл под резинку 3х3 в рабочей зоне **48-0-66**, сменить однофонтурный мост на соединительный, навесить гребенку и грузы, счетчик на **0**. Нити заправить в каретку в режиме двухфонтурного платинга таким образом, чтобы нить розового цвета шла по лицевой стороне, нить серого цвета шла по изнаночной стороне. На плотности **PL6/6** связать резинку высотой **30 рядов**. Перенести петли **с ПИ на 3И**, соединительный мост не менять и связать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7 4 ряда**. затем выполнить расстановку игл под декоративный квадрат в рабочей зоне **0-15-58** перенести **43 петли с 3И на ПИ**, на плотности **PL7/6** связать **15 рядов**. Далее средние **29 петель** квадрата перенести **с ПИ на 3И** и связать **34 ряда**. Затем эти **29 петель** перенести **с 3И на ПИ** и связать еще **15 рядов**. На высоте **98 ряда** перенести **43 петли** квадрата **с ПИ на 3И**, сменить соединительный мост на однофонтурный и продолжить вязание кулирной гладью в режиме однофонтурного платинга. На высоте **140 ряда** выполнить проймы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 3 иглы, 2 раза по 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-3, 2х2, 2х1*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ**, провязать поочередно все **9 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. На высоте **206 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 10игл, 6 игл, 3 раза по 4 иглы, 2 иглы в каждом 2 ряду** (-10, 6, 3х4, 2*2 ЧВ). На высоте **210 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 6 игл и 3 раза по 7 игл в каждом 2 ряду** (-6, 3х7*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием не стягивающим способом.

Перед

Вязать как спинку. на высоте **148 ряда** выполнить проймы как на спинке (-3, 2х2, 2х1*2 ЧВ). На высоте **204 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 9 игл, 2 раза по 4 иглы, 2 раза по 3 иглы, 2 раза по 2 иглы и 3 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-9, 2х4, 2х3, 2х2, 3х1*2 ЧВ). На высоте **212 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 3 раза по 4 иглы и 3 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-3х4, 3х5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием не стягивающим способом.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **37-0-37** в ритме резинки 1х1. Набрать петли рабочими нитями в режиме двухфонтурного платинга. После закрепляющих круговых рядов выполнить расстановку игл под резинку 3х3 и далее вязать прямо **70 рядов**. Для расширения манжета равномерно увеличивать цифровой показатель плотности **с PL4/4 до PL5/6**. Перенести петли **с ПИ на 3И**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7**. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **17 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+17х1*7). В работе **108 петель**. На высоте **158 ряда** выполнить окат. Настроить каретку на **ЧВ**, поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 9 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-9х3*2 ЧВ). Когда иглы выведены по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча, шов проложить с лицевой стороны.
- На иглы машины навесить горловину изделия изнаночной стороной к себе, связать **10 рядов** рулика и закрыть все петли за один прием.
- Выполнить шов левого плеча и шов рулика.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.




30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 962 974 49 30
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Платье «Парижский шик»

Работа мастера Владлены Снитко

Размер: 44-46
Пряжа:
Кроссбред Бразилии (50% мериносовая шерсть, 50% акрил, 100гр/500м, ООО "Пехорский текстиль") – по 250 гр. темно-серого и светло-серого цвета
Вязальная машина:
перфокарточная или электронная 5 класса (связано на Brother KH-965i/KR-850)
Переплетение:
однофонтурный жаккард
Плотность вязания: PL5
Петельная проба:
Пг-3,6 п/см, Пв-3,9 р/см

Детали спинки и переда данной модели связаны рисунком с раппортом **20п х 20р.** Для перфокарточных машин необходимо подобрать рисунок с раппортом **24 петли.**

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **94-0-94** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью черного цвета. Настроить каретки на круговое вязание, на плотности **PL3/3*** связать планку высотой **28 рядов** по счетчику **(14 оборотов).** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и далее вязать на рабочей плотности **PL5** (схема 1). Для боковых скосов убавить с обеих сторон **6 раз по 1 петле в каждом 50 ряду** (-6х1*50). В работе **176 петель.** Далее вязать прямо. На высоте **364** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. Отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 25 игл, 10 игл, 5 игл, 3 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-25, 10, 5, 3, 2х1*2 ЧВ).



Схема 1

На высоте **370** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 10 игл и 3 раза по 11 игл в каждом 2 ряду** (-10, 3х11*2 ЧВ). Когда иглы плечевого скоса выведены по расчету, провязать петли плеча сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Ввести в работу иглы второй половины детали, цифровой показатель счетчика вернуть на отметку **364 ряда,** узор вернуть на отмеченную строку. Вторую половину детали выполнить симметрично.

Схема 2

Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **144 ряда** выполнить карманы. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** отметить или запомнить текущую строку узора. Вывести в **ПНП** все иглы, кроме **35 петель** кармана (правого или левого) в рабочей зоне **0-30-65** (или **65-30-0**). Заправить в каретку нить черного цвета и связать двойную высоту кармана – **100 рядов.** Второй карман выполнить так же. Вернуть в работу все иглы и продолжить вязание. На высоте **360 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. Отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 20 игл, 10 игл, 2 раза по 4 иглы, 3 иглы и 4 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-20, 10, 2х4, 3, 4х1*2 ЧВ). На высоте **370** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 10 игл и 3 раза по 11 игл в каждом 2 ряду** (-10, 3х11*2 ЧВ). Когда иглы плечевого скоса выведены по расчету, провязать петли плеча сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Ввести в работу иглы второй половины детали, цифровой показатель счетчика вернуть на отметку **364 ряда,** узор вернуть на отмеченную строку. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **36-0-36** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью черного цвета. Настроить каретки на круговое вязание, на плотности **PL3/3*** связать планку высотой **28 рядов** по счетчику **(14 оборотов).** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и далее вязать на рабочей плотности **PL5** (схема 2). Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **25 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+25х1*7). В работе **122 петли.** На высоте **186 ряда** закрыть все петли за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить боковые швы карманов.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки горловины связать планку круговым вязанием высотой **20 рядов** по счетчику **(10 оборотов).** Перенести петли





пехорка

ПРЯЖА

Кроссбред Бразилии

50% — МЕРИНОСОВАЯ ШЕРСТЬ
50% — АКРИЛ

Длина нити — 500 м в 100 гр.
Вес упаковки — 500 гр.

ПОЛУШЕРСТЯНАЯ ПРЯЖА. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ, МЯГКАЯ. ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ АССОЦИИРУЕТСЯ С КАСКАДОМ МЕЛКИХ БУСИНОК, ЧТО ТАКЖЕ ПОДЧЕРКИВАЕТ ЕЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины
ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

с ПИ на ЗИ, навесить вырез горловины на иглы изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием.

- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава, совместив центр рукава с плечевым швом.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Платье «Изумруд»

Работа мастера Владлены Снитко

Размер: 44-46
Пряжа:
Люкс (100% мериносовая шерсть, 50гр – 200м, Троицкая камвольная фабрика) – 450 гр. темно-зеленого цвета
Вязальная машина:
двухфонтурная 5 класса
Переплетение:
кулирная гладь
Плотность вязания: PL5
Петельная проба:
Пг-3,04 п/см, Пв-4,65 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **81-0-81** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью, настроить каретки на круговое вязание и связать планку высотой **28 рядов (14 оборотов)** на плотности **PL3*/3*.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для приталивания убавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 21 ряду** (-10x1*21). В работе **142 петли.** Затем убавить еще **9 раз по 1 петле в каждом 4 ряду и 8 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-9x1*4; 8x1*3). В работе **108 петель.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **8 раз по 1 петле в каждом 14 ряду** (+8x1*14). В работе **124 петли.** На высоте **386 ряда** выполнить проймы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 5 игл, 3 иглы, 3 раза по 2 иглы и 4 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-5, 3, 3x2, 4x1*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать поочередно все **18 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. В работе **88 петель.** На высоте **454 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 12 игл, 2 раза по 4 иглы, 2 раза по 3 иглы и 2 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-12, 2x4, 2x3, 2x2*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 2 иглы и 4 раза по 3 иглы** (-2, 4x3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **360 ряда** настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке и далее вязать раздельно. Для оформления края разреза в каждом **2 ряду** выводить иглы в **ПНП,** нить заводить под иглы. Затем вручную задвигать эти **4 иглы в ПРП** и провязать ряд. На высоте **420 ряда** выполнить вырез горловины. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 6 игл, 4 иглы, 3 раза по 2 иглы и 6 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-8, 6, 4, 3x2, 6x1*2 ЧВ). На высоте **454 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-2, 4x3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **45-0-45** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью, настроить каретки на круговое вязание и связать планку высотой **28 рядов (14 оборотов)** на плотности **PL3*/3*.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **4 раза по 1 петле в каждом 36 ряду** (+4x1*36). В работе **98 петель.** На высоте **156 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, 2 раза по 3 петли, 8 раз по 2 петли и 16 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 2x3, 8x2, 16x1*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки горловины связать планку круговым вязанием высотой **20 рядов** по счетчику **(10 оборотов).** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** навесить вырез горловины на иглы изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- На вертикальном разрезе детали переда пришить три жемчужины через равные расстояния.





Эко-туника в стиле БОХО «Непринужденность»

Работа мастера Дарьи Дмитриевой

Размер: универсальный
Пряжа: Alpina HOLLY (100% мерсеризованный хлопок, 50гр/200м) – 700 гр. бежевого цвета (цвет №223)
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL8
Петельная проба: Пг-3 п/см, Пв-4 р/см

Данная модель связана узором с роспусками в произвольном порядке. Роспуски выполняются следующим образом: в необходимом месте по **ПИ** выставить в **РП** необходимое количество игл (сдвиг игольницы на **Н** игла против **2 игл**), провязать ряд. На иглы по ПИ легли накиды. Скинуть вручную накиды с игл **ПИ** и иглы увести в **ЗНП**. Накиды на полотне образуют мережку с удлиненными петлями. Выполнять такие роспуски в произвольных местах на произвольное количество петель.

Спинка/Перед

Спинка и перед в данной модели связаны единым полотном. На ЗИ выставить иглы в рабочей зоне **99-0-99**, набрать петли бросовой нитью и провязать **15-20 рядов**. Ввести в работу основную нить бежевого цвета и далее вязать на рабочей плотности **PL8** прямо **344 ряда**. На высоте **344 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 9 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (-9х5*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда**. На высоте **362** связана ровно половина детали. Отрезком бросовой нити провязать петли горловины в рабочей зоне **55-0-55**. Вторую половину детали выполнить зеркально.

Рукав (2 детали)

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **57-0-57**, набрать петли бросовой нитью и провязать **15-20 рядов**. Ввести в работу основную нить бежевого цвета и далее вязать на рабочей плотности **PL8** прямо **140 рядов**. На высоте **140 ряда** закрыть все петли за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Открытые петли горловины закрыть крючком и связать еще **2 ряда** полустолбиками.
- По плечевым скосам проложить крючком укрепляющие строчки во избежание растягивания.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

По нижним срезам рукавов, деталей переда и спинки выполнить отделку крючком следующим образом:

- Открытые петли срезов закрыть крючком.
- Связать **1 ряд** полустолбиками.
- Связать ряд длинных петель, вытягивая петли на **1 см** (для шаблона удобно использовать сантиметровую ленту).

СПИНКА ПЕРЕД



РУКАВ 2 дет.



ПРЯЖА ДЛЯ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ
ALPINA
HAND KNITTING YARN
www.alpina-yarn.ru
Реклама
ВАШИ ТЕПЛЫЕ ФАНТАЗИИ
Спрашивайте в лучших магазинах Вашего города!
Оптовые продажи:
фирма Гамма
www.firma-gamma.ru
Розничные продажи:
ИГОЛОЧКА
ВСЁ ДЛЯ ШИТЬЯ И РУКОДЕЛИЯ
www.igla.ru
Розничные продажи:
Леонардо
хобби-гипермаркет
www.leonardo.ru
ООО «Жаккард», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, комн.32, ОГРН 1137746742869
ЗАО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, ОГРН 1077761771537

- Закрыть цепочкой вытянутые петли.
- Связать **2 ряда** полустолбиками.

Для спинки и переда повторить пункты:

- Связать ряд длинных петель, вытягивая петли на **1 см** (для шаблона удобно использовать сантиметровую ленту).
- Закрыть цепочкой вытянутые петли.
- Связать **2 ряда** полустолбиками.
- По готовой отделке проложить по **2 ряда** воздушных цепочек (на фото отмечено стрелками).

Платье «Пианино»

Работа мастера Марины Злобиной

Размер: рост 122-128 см (возраст 5-6 лет)
Пряжа: п/ш 32/2 в 2 сложения (30% шерсть, 70% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль») – 200 гр. черного цвета и 100 гр. белого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная электронная 5 класса (связано на Brother KH-970/KR-850)
Переплетения: двухфонтурный жаккард с пикейными кнопками, репс
Плотность вязания: PL0/0
Петельная проба:
Пг-3,74 п/см, Пв-8,57 р/см ДФЖ
Пг-3,74 п/см, Пв-6,66 р/см репс

Передняя деталь данной модели выполнена на электронной вязальной машине. Дизайн разработан в программе DesignaKnit 8, автор дизайна Т.И. Кияшко. Спинка и рукава связаны репсом. Горловина в данной модели выкроена.

Перед

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **68-0-68** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью черного цвета в **3 сложения.** На плотности **PL0/0** выполнить планку «велле»: ***2 круговых ряда (1 оборот), 1 ряд ластика***. От * до * повторить **3 раза.** Удалить **1 нить** и продолжить вязание пряжей в **2 сложения.** Настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда и далее вязать на рабочей плотности **PL0/0.** Для боковых скосов убавить с обеих сторон **4 раза по 2 петли в каждом 100 ряду** (-4x2*100). В работе **120 петель.** На высоте **470 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель,** затем деккером убавить еще **2 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-8, 2x2*4). В работе **96 петель.** На высоте **586 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого убавить поочередно с обеих сторон **6 раз по 3 петли и 2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-6x3, 2x2*2). Для удобства выполнения переносить петли **с ПИ на ЗИ** по расчету и закрывать петлеуловителем. Оставшиеся петли горловины закрыть за один прием или снять на бросовую нить.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **68-0-68** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью черного цвета в **3 сложения.** На плотности **PL0/0** выполнить планку «велле»: ***2 круговых ряда (1 оборот), 1 ряд ластика***. От * до



* повторить **3 раза.** Удалить **1 нить** и продолжить вязание пряжей в **2 сложения.** Настроить машину на работу с репсом (вытянутые петли по **ЗИ,** см. схему) и далее вязать на рабочей плотности **PL0/0.**

Для боковых скосов убавить с обеих сторон **4 раза по 2 петли в каждом 90 ряду** (-4x2*90).

В работе **120 петель.** На высоте **366 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель,** затем деккером убавить еще **2 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-8, 2x2*4). В работе **96 петель.** На высоте **456 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого убавить поочередно с обеих сторон **4 раза по 4 петли и 2 раза по 3 петли в каждом 2 ряду** (-4x4, 2x3*2). Для удобства выполнения переносить петли **с ПИ на ЗИ** по расчету и закрывать петлеуловителем. Оставшиеся петли горловины закрыть за один прием или снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **36-0-36** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью черного цвета в **3 сложения.** На плотности **PL0/0** выполнить планку «велле»: ***2 круговых ряда (1 оборот), 1 ряд ластика*.** От * до * повторить **3 раза.** Удалить **1 нить** и продолжить вязание пряжей в **2 сложения.** Настроить машину на работу с репсом (вытянутые петли по **ЗИ,** см. схему) и далее вязать на рабочей плотности **PL0/0.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **13 раз по 1 петле в каждом 16 ряду** (+13x1*16). В работе **98 петель.** На высоте **216 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель,** затем деккером убавить **32 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-8, 32x1*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.





Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- По контуру горловины проложить сметочные силки и выкроить горловину (см. выкройку).
- Для отделки горловины связать планку кулирной гладью пряжей черного цвета и аккуратно прикеттлевать по контуру.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Туника «Спанч Боб»

Работа мастера Марины Злобиной

Размер: рост 122-128 см (возраст 5-6 лет)
Пряжа: п/ш 32/2 в 2 сложения (30% шерсть, 70% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль») – 130 гр. желтого цвета и 70 гр. черного цвета
Вязальная машина: двухфонтурная электронная 5 класса (связано на Brother KH-970/KR-850)
Переплетение: двухфонтурный жаккард с пикейными кнопками
Плотность вязания: PL1/1
Петельная проба: Пг-3,88 п/см, Пв-8,2 р/см

Данная модель связана на электронной машине. Дизайн рисунка создан в программе DesignaKnit8. Фигурный низ и горловина в данной модели выкроены.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **70-0-70** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью желтого цвета. Настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда с пикейными кнопками и далее вязать на рабочей плотности **PL2/2** прямо **426 рядов.** На высоте **426 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 раз по 5 петель и 2 раза по 4 петли в каждом 2 ряду** (-6x5, 2x4*2). Оставшиеся петли горловины закрыть за один прием или снять на бросовую нить.

Перед

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **70-0-70** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью желтого цвета. Настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда с пикейными кнопками и далее вязать на рабочей плотности **PL2/2** прямо **386 рядов.** На высоте **386 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 раз по 5 петель и 2 раза по 4 петли в каждом 2 ряду** (-6x5, 2x4*2). Оставшиеся петли горловины закрыть за один прием или снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **35-0-35** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью черного цвета и связать круговым вязанием **6 рядов** по счетчику **(3 оборота)** на плотности **PL1*/1***. Настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда с пикейными кнопками,









ввести в работу нить желтого цвета и далее вязать на рабочей плотности **PL2/2.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **14 раз по 2 петли в каждом 20 ряду** (+14x2*20). В работе **126 петель.** На высоте **280 ряда** закрыть все петли за один прием, по центру рукава навесить цветную контрастную метку. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- По контуру горловины проложить наметочные силки и выкроить, или обрезать на оверлоке.
- Для отделки горловины связать планку кулирной гладью следующим образом: **6 рядов** по счетчику **(3 оборота)** черным цветом и **16 рядов** по счетчику **(8 оборотов)** желтым цветом. Для лучшего прилегания планки цифровой показатель плотности равномерно изменять **от PL1*/1* до PL3/3.** Снять планку на бросовую нить. Планку отпарить, сформовав в кольцо и аккуратно прикеттлевать по контуру горловины.
- На деталях переда и спинки выкроить фигурный низ (см. выкройку) и обработать планкой, как горловину.
- Вшить рукава в открытые проймы, совместив центр рукава и плечевой шов.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

РУКАВ 2 дет.



Белый свитер

Работа мастера Ларисы Егошиной

Пряжа: Baby (100% акрил, 100гр/400м, COLOR CITY) – 250 гр. белого цвета, Mambo (25% хлопок, 75% акрил, 100гр/200м) – 150 гр. белого цвета
Вязальная машина: однофонтурная 4 класса (связано на Silver Reed LK-150)
Переплетения: вивинг, ложная резинка 2х1
Плотность вязания: PL6 вивинг, PL3 ложная резинка 2х1
Петельная проба: Пг-1,6 п/см, Пв-1,92 р/см вивинг
Пг-2,86 п/см, Пв-2,5 р/см ложная резинка 2х1

Примечание

Данная модель связана вивингом навивом отделочной нити. Вивинг навивом выполняется следующим образом: селекторной линейкой 1х1 выставить в **ПНП** иглы через одну. Отделочной (вивинговой) нитью выполнить обвив каждой выставленной в **ПНП** иглы точно так же, как выполняется набор первого ряда приемом «обвив». Рычаги **ЧВ** настроены так, чтобы иглы в **ПНП** вязали. Иглы выводить в шахматном порядке.

Свитер (основная деталь)

Выставить иглы в рабочей зоне **40-0-40**, набрать петли бросовой нитью и провязать **4-6 рядов**. Выполнить расстановку игл под ложную резинку 2х1 (каждую **2 петлю** перевесить на соседнюю иглу, пустые иглы увести в **ЗНП**) и провязать еще **4-6 рядов**. Ввести в работу основную нить (пряжа Baby), на плотности **PL3** связать прямо **50 рядов**, затем **1 ряд** перегиба на плотности **PL1*** и еще **50 рядов на плотности PL3**. Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, на пустые иглы навесить дужки соседних петель и провязать соединительный ряд. Далее ввести в работу отделочную нить (пряжа Mambo) и вязать вивингом (см. Примечание) на рабочей плотности **PL6**. Начиная с **20 ряда**, с обеих сторон прибавить **10 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+10х1*2). В работе **100 петель**. На высоте **50 ряда** для выреза горловины закрыть отрезком рабочей нити средние **26 петель** (13-0-13) и тут же снова набрать их приемом «косичка». Связать прямо еще **30 рядов**. Начиная **с 80 ряда**, с обеих сторон убавить **10 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-10х1*2). На высоте **100 ряда** выполнить расстановку игл под ложную резинку 2х1, на плотности **PL3** связать прямо **50 рядов**, затем **1 ряд** перегиба на плотности **PL1*** и еще **50 рядов на плотности PL3**. Петли первого ряда ложной резинки навесить на иглы, провязать соединительный ряд и закрыть за один прием.

ОСНОВНАЯ ДЕТАЛЬ



Рукав (2 детали)

Связать **2 рукава** ложной резинкой шириной **92 петли** и высотой **100 рядов**.

Сборка и отделка

- Детали дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Для отделки горловины связать воротник ложной резинкой 2х1 высотой **20 рядов** и шириной **92 петли**. Воротник сложить пополам и аккуратно пришить по контуру выреза горловины.
- Рукава пришить к проймам.
- Основную деталь сложить пополам, выполнить боковые швы и швы рукавов.

РУКАВ 2 дет.



Зелёный комплект

Работа мастера Ларисы Егошиной

Примечание

Данная модель связана вивингом навивом отделочной нити. Вивинг навивом выполняется следующим образом: селекторной линейкой 1х1 выставить в **ПНП** иглы через одну. Отделочной (вивинговой) нитью выполнить обвив каждой выставленной в **ПНП** иглы точно так же, как выполняется набор первого ряда приемом «обвив». Рычаги **ЧВ** настроены так, чтобы иглы в **ПНП** вязали. Иглы выводить в шахматном порядке. Количество петель не изменяется. Расширение полотна достигается путем смены переплетений и плотности вязания.

Жилет (основная деталь)

Выставить иглы в рабочей зоне **40-0-40,** набрать петли бросовой нитью и провязать **4-6 рядов.** Выполнить расстановку игл под ложную резинку 2х1 (каждую **2 петлю** перевесить на соседнюю иглу, пустые иглы увести в **ЗНП**) и провязать еще **4-6 рядов.** Ввести в работу основную нить (пряжа Baby), на плотности **PL3** связать прямо **50 рядов,** затем **1 ряд** перегиба на плотности **PL1*** и еще **50 рядов** на плотности **PL3.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, на пустые иглы навесить дужки соседних петель и провязать соединительный ряд. Далее ввести в работу отделочную нить (пряжа Mambo) и вязать вивингом (см. Примечание) на рабочей плотности **PL6.** На высоте **20 ряда** с обеих сторон навесить по краям полотна цветные контрастные метки. На высоте **50 ряда** для выреза горловины закрыть отрезком рабочей нити средние **26 петель (13-0-13)** и тут же снова набрать их приемом «косичка». Связать прямо еще **50 рядов.** На высоте **80 ряда** с обеих сторон навесить по краям полотна цветные контрастные метки. На высоте **100 ряда** выполнить расстановку игл под ложную резинку 2х1, на плотности **PL3** связать прямо **50 рядов,** затем **1 ряд** перегиба на плотности **PL1*** и еще **50 рядов** на плотности **PL3.** Петли первого ряда ложной резинки навесить на иглы, провязать соединительный ряд и закрыть за один прием.

Сборка и отделка

- Детали дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Для отделки горловины связать воротник ложной резинкой 2х1 высотой **20 рядов** и шириной **92 петли.** Воротник сложить пополам и аккуратно пришить по контуру выреза горловины.
- Для отделки пройм связать **2 манжета** ложной резинкой 2х1 высотой **20 рядов** и шириной **92 петли.** Манжеты аккуратно пришить между цветными метками.
- Основную деталь сложить пополам, выполнить боковые швы и швы манжетов.

ОСНОВНАЯ ДЕТАЛЬ



Шапка

Выставить иглы в рабочей зоне **30-0-30,** набрать петли бросовой нитью и провязать **4-6 рядов.** Выполнить расстановку игл под ложную резинку 2х1 (каждую **2 петлю** перевесить на соседнюю иглу, пустые иглы увести в **ЗНП**) и провязать еще **4-6 рядов.** Ввести в работу основную нить (пряжа Baby), на плотности **PL3** связать прямо **10 рядов,** затем **1 ряд** перегиба на плотности **PL1*** и еще **10 рядов** на плотности **PL3.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, на пустые иглы навесить дужки соседних петель и провязать соединительный ряд. Далее ввести в работу отделочную нить (пряжа Mambo) и вязать вивингом (см. Примечание) на рабочей плотности **PL6** прямо **22 ряда.** Затем выполнить расстановку игл под ложную резинку 2х1, на плотности **PL3** связать прямо **25 рядов,** затем **1 ряд** перегиба на плотности **PL1*** и еще **25 рядов** на плотности **PL3.** Петли первого ряда ложной резинки навесить на иглы, провязать соединительный ряд и закрыть за один прием.

Сборка и отделка

- Детали дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить вертикальный шов.

ШАПКА



Пряжа: Baby (100% акрил, 100гр/400м, COLOR CITY) – 250 гр. ярко-зеленого цвета, Mambo (25% хлопок, 75% акрил, 100гр/200м, COLOR CITY) – 150 гр. ярко-зеленого цвета
Вязальная машина: однофонтурная 4 класса (связано на Silver Reed LK-150)
Переплетения: вивинг, ложная резинка 2х1
Плотность вязания: PL6 вивинг, PL3 ложная резинка 2х1
Петельная проба: Пг-1,6 п/см, Пв-1,92 р/см вивинг
Пг-2,86 п/см, Пв-2,5 р/см ложная резинка 2х1

COLOR CITY
ПРЯЖА ОПТОМ
8 (499) 519-02-37
www.color-city.info

Свитер со съемным капюшоном

Работа мастера Татьяны Деминой

Размер: 50-52
Пряжа и материалы: п/ш 16/2 в 2 сложения (50% мериносовая шерсть, 50% акрил, ООО «Пехорский текстиль») – 300 гр. цвета грильяж и 500 гр. цвет кофейный
Переплетения: однофонтурный жаккард, резинка 2х2 обычная
Вязальная машина: п/карточная или компьютерная машина 5 класса
Плотность: PL8 однофонтурный жаккард, резинка 2х2 PL4/5
Петельная проба: ОФЖ Пг=2,96 п/см, Пв=3,33 р/см, резинка Пг=2,66 п/см, Пв=4,44 р/см

Съемный капюшон связан в поперечном направлении из двух полотен.

Спинка

Сдвиг игольниц на **Р** (игла против иглы). Выставить в работу иглы на обеих игольницах в зоне **83-0-83** в разборе под обыкновенную резинку 2х2. Набрать петли и вязать резинку прямо на **PL4/5 30 рядов.** Затем перенести все петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать прямо на **PL8** однофонтурным жаккардом. На высоте **216 ряда** начать вывязывать плечевые скосы **ЧВ.** Для этого вывести в **ПНП** половину игл в рабочей зоне. Для выполнения плечевого скоса выдвигать в **ПНП** от края к центру в каждом **2 ряду 8 раз 7 игл** (-8х7*2 ЧВ). По контуру горловины вывести от центра к краю в **ПНП в каждом 2 ряду 3 раза по 9 игл** (-3х9*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину связать зеркально. Открытые петли горловины закрыть за один прием.

Перед

До **172 ряда** вязать как спинку. Со **172 ряда** начать вывязывать вырез горловины. Для этого срезать на бросовую нить петли одной половины полотна. Вязать на оставшихся рабочих иглах, убавляя по линии выреза горловины **21 раз по 1 петле в каждом 2 ряду, 6 раз по 1 петле в каждом 3м ряду** (-21х1*2; 6х1*3). На высоте **216 ряда** начать вывязывать плечевой скос. Для этого вывести в **ПНП** со стороны противоположной вырезу в каждом **2 ряду 8 раз по 7 игл** (-8х7*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Навесить на иглы машины петли срезанной половины полотна. Вторую половину связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольниц на **Р** (игла против иглы). Выставить в работу иглы на обеих игольницах в зоне **40-0-40** в разборе под обыкновенную резинку 2х2. Набрать петли и вязать резинку прямо на **PL4/5 30 рядов.** Затем перенести все петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать на **PL8 ОФЖ.** Для расширения рукава прибавить **с 2 сторон 13 раз по 1 петле в каждом 4м ряду** (+13х1*4), **30 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (+30х1*3). Петли последнего ряда закрыть за один прием не стягивающим способом. Второй рукав связать аналогично первому.

Съемный капюшон (2 детали)

Сдвиг игольниц на Р (игла против иглы). Выставить в работу иглы на обеих игольницах в зоне **82-0-83** в разборе под обыкновенную резинку 2х2. Набрать петли и вязать резинку прямо на **PL4/5 266 рядов.** Закрыть петли последнего ряда за один прием не стягивающим способом. Вторую деталь связать так же.

Сборка и отделка

- Отпарить детали изделия.
- Заправить все концы нитей.
- Сшить детали переда и спинки по плечевым скосам.
- Для отделки выреза горловины связать **2 бейки** резинкой 2х2 обыкновенной на **PL3/4** на иглах в зоне **42-0-43** высотой в **13 рядов.** С одного края бейки в каждом **2 ряду прибавлять 6 раз по 1 петле** (+6х1*2). На первой бейке прибавку делать с левой стороны, на второй с правой стороны полотна. После **13 ряда** перенести петли первой бейки на **ЗИ.** На эти же иглы навесить край выреза горловины. От мысика до центра выреза горловины по спинки. Полотно держать к себе изнаночной стороной. Поднять иглы в **ПНП,** закрыть на них язычки. Провязать **1 ряд** кулирной гладью на **PL7** и закрыть петли за один прием. Вторую бейку присоединить аналогично первой. Сшить края беек по переду и спинке.
- Вшить рукава, выполнить боковые швы и швы на рукавах.
- На капюшоне выполнить шов по верху и по спине, оставив не сшитым участок в **10 см** снизу.
- По переду капюшона выполнить шов длиной в **12 см.**

СПИНКА ПЕРЕД



РУКАВ 2 дет.





КАПЮШОН 2 дет.



Пуловер «Бокал бургундского»

Работа мастера Людмила Новикова

Размер: 54-56
Пряжа: Люкс (100% мериносовая шерсть, 50гр/200м, Троицкая камвольная фабрика) – 400 гр. винного цвета и 100 гр. песочного цвета
Вязальная машина: перфокарточная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, однофонтурный жаккард, ложная резинка 2х1
Плотность вязания: PL6 КГ, PL6* ОФЖ
Петельная проба: Пг-3,1 п/см, Пв-4,3 р/см КГ Пг-3,2 п/см, Пв-3,7 р/см ОФЖ





Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **93-0-93,** набрать петли бросовой нитью и провязать **4-6 рядов.** Выполнить расстановку игл под ложную резинку 2х1 (каждую **2 петлю** перевесить на соседнюю иглу, пустые иглы увести в **ЗНП**) и провязать еще **4-6 рядов.** Ввести в работу основную нить, на плотности **PL4** связать прямо **15 рядов**, затем **1 ряд** перегиба на плотности **PL2** и еще **15 рядов** на плотности **PL4.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, на пустые иглы навесить дужки соседних петель и провязать соединительный ряд. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6** прямо **154 ряда.** На высоте **154 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель,** затем 5-игольным деккером убавить **13 раз по 2 петли в каждом 7 ряду** (-5, 13х2*7). На высоте **248 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 5 раз по 4 иглы и 4 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-5х4, 4х5*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **94 ряда** настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и связать **1 раппорт узора** на рабочей плотности **PL6*.** На высоте **146 ряда** выполнить регланные скосы как на спинке (-5, 13х2*7). На высоте **196 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По ско-





су выреза горловины 5-игольным деккером убавить **11 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-11x2*4). На высоте **240 ряда** закрыть петли плеча за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **44-0-44**, набрать петли бросовой нитью и провязать **4-6 рядов.** Выполнить расстановку игл под ложную резинку 2x1 (каждую **2 петлю** перевесить на соседнюю иглу, пустые иглы увести в **ЗНП**) и провязать еще **4-6 рядов.** Ввести в работу основную нить, на плотности **PL4** связать прямо **15 рядов,** затем **1 ряд** перегиба на плотности **PL2** и еще **15 рядов** на плотности **PL4.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, на пустые иглы навесить дужки соседних петель и провязать соединительный ряд. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **27 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (+27x1*5). В работе **142 петли.** На высоте **100 ряда** настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и связать **1 раппорт** узора на рабочей плотности **PL6*.** На высоте **152 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель,** затем 5-игольным деккером убавить **25 раз по 2 петли в каждом 3 ряду** (-25x2*3). В работе **32 петли.** Далее вязать прямо погон. На высоте **290 ряда** выполнить скос погона. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 10 игл и 2 раза по 11 игл в каждом 2 ряду** (-10, 2x11*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать сглаживающий ряд и закрыть все петли за один прием. Второй рукав выполнить зеркально.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить швы по регланным линиям и плечевым скосам.
- Для отделки выреза горловины связать планку кулирной гладью двойной высоты. По краям планки сформировать скос уголка. Планку отпарить и прикеттлевать по контуру выреза горловины.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Сделано руками

На CD-приложении к журналу вы найдете следующие мастер-классы.

Свитер мужской

Работа мастера Анны Михеевой

Размер: 48-52
Пряжа: Трикотажная мериносовая в 3 сложения (30% мериносовая шерсть, 70% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль») – 345 гр. (цвет фиалка)
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: резинка 1х1, жемчужная резинка (полуфанг)
Плотность вязания: PL3/3
Петельная проба: Пг-2,1 п/см, Пв-6,5 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **50-0-50** в ритме резинки 1х1, нитью в **3 сложения** набрать петли. На плотности **PL1/1** связать резинку 1х1 высотой **6 рядов.** Настроить машину на работу с узором в режиме полуфанга (см. схему). Далее вязать на рабочей плотности **PL3/3.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **5 раз по 1 петле в каждом 50 ряду** (+5х1*50). В работе **110 петель.** На высоте **274 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель, 3 петли в каждом 2 ряду, затем деккером убавить еще 2 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-6, 3*2, 2х2*4). В работе **84 петли.** На высоте **424 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной кареткам. По контуру горловины вывести в **ПНП 6 игл, 2 раза по 4 иглы, 3 раза по 1 игле в каждом 2ряду** (-6, 2х4, 3х1,*2 ЧВ). По скосу плеча вывести в **ПНП 4 раза по 4 иглы и 3 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-4х4, 3х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **384 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретки на **ЧВ**, вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной кареткам. По контуру горловины убавить **4 петли, 2 петли, 5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 6 раз по 1 петле в каждом 4 р.** (-4, 2, 5х1*2, 6х1*4). На высоте 420 ряда выполнить скос плеча. Вывести в **ПНП 7 раз по 3 иглы и 1 раз 4 иглы в каждом 2 ряду** (-7х3, 4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **21-0-21** в ритме резинки 1х1, нитью в **3 сложения** набрать петли. На плотности **PL1/1** связать резинку 1х1 высотой **6 рядов.** Настроить машину на работу с узором в режиме полуфанга (см. схему). Далее вязать на рабочей плотности **PL3/3.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **21 раз по 1 петле в каждом 12 ряду** (+21х1*12). В работе **84 петли.** На высоте **266 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли, 2 петли в каждом 2 ряду, 5 раз по 2 петли в каждом 4 ряду, 5 раз по 2 петли в каждом 10 ряду, 6 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-4, 2*2, 5х2*4, 5х2*10, 6х2*4). В **364 ряду** оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.



Схема 1. Жемчужная резинка по ЗИ

Воротник

Выполнить правый плечевой шов. Выставить иглы в рабочей зоне **65-0-65** в ритме резинки 1х1. Нитью в **3 сложения** набрать петли. На плотности **PL1/1** связать резинку 1х1 высотой **2 ряда.** Настроить машину на работу с узором в режиме полуфанга (см. схему). Далее вязать на рабочей плотности **PL3/3 120 рядов.** Выдвинуть в работу все иглы, настроить каретки на круговое вязание. Удалить **1 нить** и далее вязать пряжей в **2 сложения.** Связать **12 круговых рядов (6 оборотов),** снять на бросовую нить или сделать кеттлевку в карман на вязальной машине. (Подробнее можно посмотреть Уроки мастерства Любо-Дело №3/2009).

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов левого плеча и шов воротника.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.





Мастер-класс

Накладной карман

Татьяна Дёмина
knin42@yandex.ru
8 916 237 03 82

Накладные карманы на трикотажных изделиях могут быть различной формы и размера. Прикреплять такие карманы к полотну можно различными способами.

Предлагаю вам вариант, при котором полотно кармана будет вывязываться из основного полотна детали изделия. При этом способе нам не нужно будет выполнять шов по низу кармана (фото 1).

1

Вяжем деталь изделия, на которой планируется выполнение накладного кармана. Положение кармана определяем согласно выкройке. Довязав до уровня нижнего края кармана, вешаем цветные нити на иглы, соответствующие правому и левому нижнему краю кармана (фото 2, 3).


2

3

Вяжем деталь далее. Срезаем полотно с машины. Поворачиваем готовую деталь вверх ногами и держим к себе лицевой стороной. В нашем случае лицевой стороной является сторона с изнаночными петлями. Навешиваем на иглы машины петли из отмеченного ранее ряда – от одной отметки до другой (фото 4, 5).

4

5

Вяжем карман запланированной высоты (фото 6).

6

Верхний край кармашка можно оформить различными способами – подгибом, связать резинкой, репсом и т. д. Можно выполнить декоративную обвязку открытого края кармана.

Мы оформим верхний край кармана подгибом. Для этого вяжем **1 ряд** на самой рыхлой плотности (фото 7).


7

Далее вяжем лицевую и изнаночную стороны подгиба. Желательно на этом участке плотность

поставить на 1 единицу туже рабочей плотности (фото 8, 9).


8


9

Навешиваем на иглы машины петли из ряда, связанного на рыхлой плотности (фото 10).


10

На каждой игле теперь лежит по **2 петли.** Закрываем петли за один прием петлеуловителем способом «через колок» (фото 11, 12).


11


12

Вот так будет выглядеть вывязанный карман (фото 13, 14).

Нижний край кармана мы вывязали из петель одного ряда (фото 15).

Теперь необходимо пришить боковые стороны кармана к основному полотну вертикальным трикотажным швом. Шов ведем ниткой с иголкой по лицевой стороне, выполняя соединение строго по одному петельному столбику. Если у вас темный цвет полотна, то желательно заранее проложить наметочные силки светлой нитью по выбранному петельному столбику. Это облегчит вам процесс выполнения аккуратного шва (фото 16, 17).



На уголках кармана по верхнему краю необходимо выполнить «закреп» горизонтальным трикотажным швом длиной в **7-12 мм.** «Закрепы» предотвратят расхождение боковых швов на кармане в процессе эксплуатации изделия (фото 18).

Чтобы не растягивался верхний краешек кармана – по изнаночной стороне подгиба выполняем шов «назад иголку» для фиксации края (фото 19).

Если лицевой стороной изделия является сторона с лицевыми петлями, то для удобства навешивания петель для дальнейшего вывязывания кармана, поступим следующим образом.

Довязав до ряда, из которого в дальнейшем будем вывязывать карман, провязываем петли на ширину кармана как лицевые. Для этого вводим петлеуловитель в петлю нижележащего ряда (фото 20).



Скидываем с игл петлю и распускаем ее (фото 21).

Провязываем петлеуловителем лицевую петлю, протягивая скинутую протяжку через петлю, лежащую за язычком петлеуловителя (фото 22, 23).





Надеваем провязанную петлю на иглу машины (фото 24).



Провязываем так петли по всей расчетной ширине кармана. Вяжем полотно далее (фото 25).



Можно получить такой участок лицевых петель в одном ряду, если использовать вторую фонтуру машины. Переносим петли, из которых планируем вывязывать карман на **ПИ.** Провязываем **1 ряд.** Возвращаем петли с **ПИ** на **ЗИ** (фото 26).



По лицевой стороне полотна у нас получился участок из изнаночных петель (фото 27).

27

Теперь для выполнения кармана навешиваем петли на иглы машины из выбранного ряда, как описано выше.

Если мы будем деккером подхватывать и навешивать на иглы машины нижние дужки петель из изнаночного ряда, то у нас получится по низу кармана имитация кеттлевочной строчки (фото 28, 29).


28


29

Если подхватывать деккером и навешивать на иглы машины верхние дужки петель изнаночного ряда, то получим гладкое соединение полотен по низу кармана (фото 30, 31).


30

31

Если полотно кармана необходимо выполнить изнаночной гладью, то при навешивании петель из выбранного ряда, надо держать полотно к себе лицевой стороной, располагая его не вверх ногами, а по направлению вязания детали полочки. Линия соединения низа кармана и основного полотна будет выглядеть вот так (фото 32).

Выполняем по бокам кармана вертикальные трикотажные швы, делаем «закрепы» на верхних уголках кармана. Прокладываем строчку шва «назад иголку» по краю кармашка с изнаночной стороны (фото 33).

32

33

Татьяна ДЁМИНА

ОБУЧЕНИЕ на всех видах вязальных машин, индивидуальный подход, помощь в выборе вязальных машин

8-916-237-03-82

knit42@yandex.ru

Анастасия Яворская

Машинная вышивка:

- Картины в разных техниках, оформленные в мастерской.
- Предметы интерьера (подушки, салфетки, скатерти).
- Аксессуары для вечерних и свадебных нарядов (цветы объемные, броши, аппликации нашивные (имитация кружева), сумочки, подушки для колец).
- Разработка логотипов.

8-922-478-32-08

yav-anast@mail.ru

Ирина Тимченко
+38 097 221-95-01
ieawda@gmail.com

Весна... Капель...

Узор «Годеция»

Раппорт 12п х 76р











Узор «Мускари»

Раппорт 8п х 16р







Узор «Тера»

Раппорт 12п х 12р







Узор «Мираби»

Раппорт 12п х 88р













Узор «Клеома»

Раппорт 12п х 50р









Схема Сильвер



Ажур Сильвер

Ирина ТИМЧЕНКО

ОБУЧЕНИЕ по интернету

в группах, индивидуально,
очно, заочно

• машинное вязание

Brother, Silver, Toyota,
выбор машины, установка, ремонт

• машинная вышивка

работа в разных программах
создание дизайнов – фотостежок,
сфумато, крестик, кружево,
технология вышивки

+38 097 221 95 01

ieawda@gmail.com

www.irina-style.org.ua

Крокусы

15

Светлана Королёва,
член Творческого союза профессиональных художников
8 929 611 25 73
svkoroleva@mail.ru

Крокусы – одни из самых красивых весенних первоцветов. От ковра из цветущих крокусов невозможно оторвать взгляд. Окраска цветков очень разнообразна: однотонные (белые, голубые, фиолетовые, жёлтые), а также двухцветные сочетания. Листья у крокусов узкие и плоские, собранные в пучок.

Второе название крокуса – шафран. На протяжении многих сотен лет повара со всего мира используют эти растения в своих кулинарных рецептах. Ведь шафран – ценная пряность ярко-оранжевого цвета, и это не что иное как рыльца из цветков крокуса. Они содержат красящее вещество, которое используется в пищевой промышленности в качестве натурального жёлтого красителя для сыров, ликёров, сливочного масла и некоторых видов безалкогольных напитков. Применяют шафран как пряность в крайне малых дозах – достаточно 3-5 ниточек приправы. Большие дозы шафрана портят вкус блюда – оно приобретает неприятную горечь .

Самостоятельно собирать рыльца крокусов – занятие опасное , так как шафран легко спутать с безвременником осенним, а это растение ядовито, поэтому лучше купить готовую пряность в магазине.

Насмотревшись в интернете на яркие фотографии этих милых весенних цветочков, мне непременно захотелось их вышить.

Поскольку это растение – первоцвет, пробивающийся из-под снега, нужно было продумать, как изобразить снег и проталины. Здесь, на мой взгляд, одним из вариантов прекрасно подходят волокна для валяния – шерсть, шелк, акрил и прочее – что найдется в запасах, был бы нужный цвет. У меня это снова будет вышивка на сумке из задуманной серии «сумки-картины».

Я использовала волокна белого, зеленого, серебристо-серого цвета, а также шерстяную пряжу черного цвета (фото 1).



1

Я постаралась в произвольной форме выложить волокна таким образом, чтобы изобразить подтаявший грязный снег, проглядывающую сквозь него прошлогоднюю сухую травку, землю… Акценты расставила с помощью черной нити – словно обводкой обозначила серо-зеленые островки (фото 2).



2

На подготовленном «снежном» фоне я начала вышивать цветы: ленты из искусственного шелка шириной **13 мм** бледно-сиреневого цвета (крупная острая гобеленовая игла №13). Примерно по три **ПРЯМЫХ СТЕЖКА** один поверх другого, причем стежки я сильно не затягивала, придавая им объем и пышность (фото 3, 4).

3

4

Вышила один цветок, другой… Главное, нужно постараться выполнить цветы не «в линеечку», а обязательно на разном уровне: выше – ниже, а расстояние между ними делать больше – меньше, то есть это должно выглядеть естественно и натурально (фото 5).

5

Очень красиво будут смотреться в работе цветы, у которых выглядывают желтые тычинки. Для этого выполним сначала первый лепесток – нижний, дальний, вышьем на нем желто-оранжевой ниткой три-четыре **УЗЕЛКА НА НОЖКЕ** (как во французском узелке, делаем **2-3 навива** на иглу, но вкалываем ее в ткань, отступив примерно один сантиметр от точки прокола) (фото 6).

А затем уже, как обычно, добавляем сверху остальные лепестки: по одному слева и справа (фото 7, 8).

А средний, центральный лепесток пусть будет чуть короче и немного подогнут к тычинкам (фото 9, 10).

ПРЯМЫМИ и ЛЕНТОЧНЫМИ стежками лентой зеленого цвета (желательно двух оттенков) шириной **4 мм** нам останется вышить листики крокусов – и рисунок сразу преображается, цветы словно оживают (фото 11).

Снег кое-где подчеркнула для большего объема французскими узелками (белые нитки мулине и обязательно тонкая вышивальная шерсть – она превосходно передает рельефность и объем; делаем два-три навива на иглу) (фото 12, 13).

Я вышила в своей композиции пять крокусов, а затем, отставив работу в сторону и посмотрев на нее издали, решила ее дополнить еще и пучками сухой травы – ниткой мулине цвета соломки стебельчатым швом вышила тонкие изящные стебельки (фото 14), а узкими лентами шириной **1-2 мм** изобразила сухие листики…

Все цветы в процессе работы я немного тонировала красками для ткани – снизу темнее, а сверху – светлее (фото 15).

Работать было так интересно, что я тут же вышила еще один вариант с крокусами сиреневого и желтого цвета. Принцип работы один и тот же, а результат – разный (фото 16).

Творите с удовольствием!



Учредители:
Головизнин К.В.
Пугачева С.Б.

Главный редактор:
Светлана Пугачева

Редактор:
Екатерина Варфаламеева

Дизайн и верстка:
Ирина Бобылева

Фото:
Татьяна Дёмина

Модели:
Зина Чиканчи
Сергей Михеев

Дети:
Настя Злобина
Ангелина Сыранкова
Александра Чмурова

Адрес редакции:
141362, Московская обл.
Сергиево-Посадский район
Пос. Заречный, 10-8

Тел. **+7-499-674-72-47**
+7-926-537-00-03

www.lubo-delo.ru
e-mail:
svetlana2006mos@mail.ru
svetlana2006mos@yandex.ru

По вопросам размещения
рекламы тел.: 8-926-537-00-03

Отпечатано в типографии Гарант
142440, Россия, Московская
область, Щелковский район,
город Лосино-Петровский,
поселок Горбуша д.1/8
Тел. +7 (495) 162-06-86

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ФС77-26327 от 24.11.06 г.

Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции

Интернет-партнер:
«Осинка.ру»,
ведущий интернет-журнал
о моде и шитье
www.osinka.ru

творческая мастерская
ЛЮБО ДЕЛО

Приглашаем всех желающих приобщиться к искусству вязания и создания собственных неповторимых коллекций

ШКОЛА МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ
- вязание на машинах
- обучение работе в программах KnittStyler и DK-7
- конструирование и моделирование трикотажных изделий
- технология изготовления трикотажных изделий
- разработка моделей с описанием последовательности изготовления

Руководитель Татьяна Дёмина, тел. +7 916 237 03 82

РУЧНОЕ ВЯЗАНИЕ И РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ РУКОДЕЛИЯ
- обучение вязанию крючком и на спицах
- плетение на коклюшках
- роспись на трикотаже, батик
- шёлковая флористика
- изготовление украшений и аксессуаров

Руководитель Ольга Штырбу, тел. +7 915 209 29 10

Специалисты журнала «Любо Дело» поделятся с вами секретами мастерства!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

МАШИННОЕ ВЯЗАНИЕ

ЗИ — Задняя (основная) Игольница
ПИ — Передняя (приставка) Игольница
ЗНП — Заднее Нерабочее Положение иглы (А)
РП — Рабочее Положение иглы (В)
ПРП — Переднее Рабочее Положение иглы (С)
ПНП — Переднее Нерабочее Положение иглы (D)
ЧВ — Частичное Вязание
1 игольный шаг — расстояние между двумя соседними иглами
НВ — Направление Вязания
200 р. — уровень полотна в рядах
0→40 п. — кол-во петель/игл в ряду от 0 (вправо)
+4х1*8 — прибавить 4 раза по 1 петле в каждом 8-м ряду (сокращенная запись)



петельная проба

СХЕМЫ ДЛЯ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ

- позиция игл на ЗИ (слева направо): 2 иглы в ЗНП, 2 иглы в РП, 2 иглы в ПРП, 2 иглы в ПНП

- убавить 1 петлю влево, т.е. деккером снять петлю с правой иглы и навесить на соседнюю левую иглу; освободившаяся игла задвигается в ЗНП

- прибавить 1 петлю, т.е. деккером или крючком поддеть верхнюю полупетлю нижележащего ряда и навесить на крайнюю свободную иглу

- игла в ЗНП - на полотне образуется свободная протяжка (вертикальная мережка)

- изнаночная петля

- пресс (TUCK) - игла в ПРП и на ней образуются накиды рабочей нитью

Пряжа из Троицка
Блюз
190 м / 50 г
Ландыш
115 м / 50 г
Твой яркий мир
www.troitskwool.com
Троицкая камвольная фабрика
142191, г. Москва, г. Троицк,
Фабричная площадь, дом 1
тел./факс опт: (495) 841-55-71
магазин: (495) 851-50-66
e-mail: info@troitskwool.com